

Golfen 24 E

Üstün Performans

Mükemmel Etki

Yabancı Otlara Son



KULLANILDIĞI BİTKİLER

Bitki Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre
Soğan	Dekra 75 ml	21 gün
Ayçiçeği	Dekra 100 ml	21 gün
Karnabahar	Dekra 150 ml	21 gün
Narenciye	Dekra 250 ml	21 gün
Armut	Dekra 250 ml	21 gün

ETKİLİ OLDUĞU YABANCI OTLAR

DAR YAPRAKLI YABANCI OTLAR	
Benekli Darıcan	(<i>Echinocloa colonum</i>)
Çatal Ot	(<i>Digitaria sanguinalis</i>)
Darıcan	(<i>Echinocloa crus-galli</i>)
Kırçı Darı	(<i>Setaria spp.</i>)
Püskülü Çayır	(<i>Bromus sterilis</i>)
GENİŞ YAPRAKLI YABANCI OTLAR	
Bambul Otu	(<i>Chrozophora tinctoria</i>)
Çoban Değneği	(<i>Polygonum convolvulus</i>)
Domuz Pitrağı	(<i>Xanthium spp.</i>)
Düğün Çiçeği	(<i>Ranunculus arvensis</i>)
Eşek Marulu	(<i>Sonchus spp.</i>)
Fare Kulağı	(<i>Anagallis arvensis</i>)
Gelincik	(<i>Papaver rhoes</i>)
Horoz İbiği	(<i>Amaranthus retroflexus</i>)
Kara Paşı	(<i>Atriplex spp.</i>)
Kokar Ot	(<i>Bifora radians</i>)
Köpek Üzümü	(<i>Solanum nigrum</i>)
Papatya	(<i>Matricaria chamomilla</i>)
Semiz Otu	(<i>Portulaca oleracea</i>)
Sırkeş	(<i>Chenopodium album</i>)
Tarla Sarmasığı	(<i>Convolvulus arvensis</i>)
Yabani Hardal	(<i>Sinapis arvensis</i>)
Yavşan Otu	(<i>Veronica hederifolia</i>)

KULLANMA ŞEKLİ ve ZAMANI

Ayçiçeği: Ekimden sonra 1 hafta içerisinde ve yabancı otlar çıkmadan önce kullanılır.

Soğan

- Tohumdan baş soğan üretiminde : Soğanların 2 – 3 yapraklı devresinde mum tabakası oluştuktan sonra.
- Arpacıkdan baş soğan üretiminde : Ekim sonrası, soğanların çıkışından önce veya soğanların 2 – 3 yapraklı gerçek yaprak döneminde

Karnabahar : Dikimden 1 gün önce toprak üstüne , yabancı otlar 2-3 cm. boydayken veya çıkmadan önce uygulanır.

Narenciye ve Armut : Yabancı Otlar çıkmadan önce kullanılır.

Dekra kullanılan su miktarının 40 - 50 Litre arasında olması tavsiye edilir. Çıkış öncesi toprak yüzeyine uygulamalarda ilaç bir film tabakası oluşturulur. Yabancı otlar çimlenirken ve bu tabakadan geçeren ilaçla temas ederek ölürlür. Bunun için çıkış öncesi uygulamalarдан sonra toprak işlemesi kesinlikle yapılmamalıdır. İlaçlama öncesi toprak işlemesinin çok iyi bir şekilde yapılması, tarla yüzeyinin keseksz olmasının, toprağın tavında olmasının ve ortam rutubeti ilaçın etkisini artırır. Uygulama sırasında yabancı otların çok erken gelişme dönemlerinde olması ilaçın etkinliğini artırır.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ

İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç az miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılarak depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.

Kalibrasyon : Dekra kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposunu belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekra ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Dar yapraklı yabancı otlara etkili ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir. Yayıcı yapıştırıcı ile birlikte kullanmayın.

