# Nomibac
## SC 400
## ELİNİZDEKİ GÜÇ

| KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR | | |
|---|---|---|
| Bitki Adı | Yabancı Ot Adı | Kullanma Dozu |
| Çeltik | Darıcan<br>*(Echinochloa crus-galli)*<br>Çeltiksi Darıcan<br>*(E. oryzoides)*<br>Deniz Sandalye Sazı<br>*(Bolboschoenus maritimus)*<br>Domuz Pıtrağı<br>*(Xanthium strumarium)*<br>Biberotu<br>*(Polygonum lopathifolium)*<br>Kızotu<br>*(Cyperus difformis)*<br>Pamukotu<br>*(Abutilon theoprastii)* | Çeltik ve yabancı otların 4 yapraklı olduğu dönemde:<br>5 ml ilaç + 10 ml surfactant (Adjuvet) /da<br><br>Çeltik ve yabancı otların 6 yapraklı olduğu dönemlerde:<br>6 ml ilaç + 10 ml surfactant (Adjuvet) / da |

**Etkili Madde: 420 g / L Bispyribac sodium**

**İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI VE KULLANILMASI**

İlacın uygulamaya hazırlanması esnasında; ilk olarak dekara gidecek su miktarının kalibrasyonla bulunması gereklidir. Genelde dekara önerilen su miktarı 20 - 30 litredir. **Nomibac SC 400**, özel surfactantı **(Adjuvet)** ile birlikte kullanılır. Gerekli miktar ilaç ve surfactant **(Adjuvet)** ayrı bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırılır ve ilaçlama aleti deposuna boşaltılır. Üzerine gerekli miktar su karıştırılarak ilave edilir. Hazırlanan karışım sırt pülverizatörüne ya da traktöre monteli pülverizatör ile atılır. Uygulamadan iyi bir sonuç alabilmek için tarlanın tesviye edilmiş olması ve ekimden sonra su seyiyesinin düşük tutulması; yabancı otların aynı boyda büyümelerini sağlayacağından gereklidir, ilaçlamadan bir gün önce tavalardaki sular boşaltılmalıdır. Uygulamadan birkaç gün sonra tavalara tekrar su verilir ve bu su en az 3 gün tavalarda yüksek seviyede muhafaza edilmelidir.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU**

Yüksek derecede asidik ve bazik ilaçlarla karıştırılmaz. Genelde çeltikte yaygın kullanılan insektisit ve fungisitlerle karıştırabilir.

Agrofarm

AGROFARM KİMYA SAN. Ve TİC. A.Ş.
Gülbahar Sokak Baytok Apt. No:12 Daire:8 Kat:3 81090–01 KOZYATAĞI - KADIKÖY İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 216 658 88 50 (pbx) - Fax: +90 216 410 07 90
www.agrofarm.net